

# Passwortschutz für Optionen (SETTINGS)

## Überblick

Um den Passwortschutz für bestimmte Optionen in COBI.wms zu aktivieren, muss der jeweilige COBI.wms Datenbankmandant um die Tabelle SETTINGS erweitert werden.

Die Tabelle SETTINGS enthält die Spalten:

- ID – Schlüssel der Einstellung (z.B. PASSWORD)
- VALUE – Wert der Einstellung (hier: das gewünschte Passwort)

Wird in VALUE ein Passwort gepflegt, verlangt COBI.wms beim Ändern geschützter Optionen eine Passwortabfrage.

## Beispiel (Screenshot)

Im Screenshot ist eine HANA-Abfrage auf die Tabelle "COBIWMS"."SETTINGS" zu sehen. In der Ergebnismenge existiert ein Eintrag mit:

- ID = PASSWORD
- VALUE = abcd

## Umsetzung

### SAP HANA

'Tabelle anlegen (falls nicht vorhanden):'

```
CREATE COLUMN TABLE "SETTINGS"
(
  "ID"      NVARCHAR(50) NOT NULL,
  "VALUE"  NVARCHAR(255),
  PRIMARY KEY ("ID")
);
```

'Passwort setzen / updaten:'

```
-- Einmalig einfügen
INSERT INTO "SETTINGS" ("ID", "VALUE")
VALUES ('PASSWORD', 'IhrPasswortHier');
```

```
-- Falls bereits vorhanden: updaten
UPDATE "SETTINGS"
SET "VALUE" = 'IhrPasswortHier'
WHERE "ID" = 'PASSWORD';
```

## Microsoft SQL Server (MSSQL)

'Tabelle anlegen (falls nicht vorhanden):'

```
CREATE TABLE [dbo].[SETTINGS]
(
  [ID] NVARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY,
  [VALUE] NVARCHAR(255) NULL
);
```

'Passwort setzen (UPSERT):'

```
IF EXISTS (SELECT 1 FROM [dbo].[SETTINGS] WHERE [ID] = N'PASSWORD')
BEGIN
  UPDATE [dbo].[SETTINGS]
  SET [VALUE] = N'YourPasswordHere'
  WHERE [ID] = N'PASSWORD';
END
ELSE
BEGIN
  INSERT INTO [dbo].[SETTINGS] ([ID], [VALUE])
  VALUES (N'PASSWORD', N'YourPasswordHere');
END
```

## Hinweis

Die Änderungen müssen im jeweiligen COBI.wms Mandanten durchgeführt werden, in dem der Passwortschutz genutzt werden soll.

From:  
<https://docs.cobisoft.de/wiki/> - **COBISOFT Documentation**

Permanent link:  
[https://docs.cobisoft.de/wiki/de/cobi.wms/passwortschutz\\_fuer\\_optionen?rev=1778570022](https://docs.cobisoft.de/wiki/de/cobi.wms/passwortschutz_fuer_optionen?rev=1778570022)

Last update: 2026/05/12 09:13

